


## ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

- Коронада е средно раннен сорт (100 - 120 дни вегетация)
- Извадете семената от чувалите веднага след пристигането, за да запазите тяхното качество
- Подготовка на почвата: целта трябва да бъде дълбок и рохав почвен слой
- Растояние на засаждане: ■ Дълбочина на засаждане: нормална

Желана големина на клубените	Размер на семената мм.	Растояние между редовете	
		75 см	90 см
40/60	28/35	15-16 см	13-14 см
	35/55	26-28 см	22-23 см
60+	28/35	18-20 см	15-17 см
	35/55	32-34 см	27-28 см



- Тъй като това е сорт с ниски изисквания към азота (40/60мм размер за пакетиране) е възможно е да се намали торвата норма на 9-13 кг/дка включит.  $N_{min}$
- $P_2O_5$  12 кг/дка
- MgO 7-8 кг/дка
- Третирание на семената: препоръчва се обеззаразяване; за предпочитане обработка на браздите. (Азоксибробин показва добри резултати при обработка на почвата срещу много гъбични инфекции)

### ВАЖНИ ТОЧКИ (базирано на целеви среден добив 5 т/дка)

- Почви с висок риск от вътрешни ръждиви трябва да се избягват
- След доставката на семената, съхранявайте в насипно състояние или бокс палети (ако доставката е повече от 4 седмици преди засаждането – съхранявайте в студен склад на 5°C)
- 3-4 дни преди засаждане се препоръчва стимулиране на покълването, да се избягва чупене на кълновете
- Тъй като е слабо чувствителен на Метрибузин да не се превишава допустимата доза при приложение след поникването
- Ако Метрибузин трябва да се прилага направете 2 пръскания от 20гр/дка с повторение след 4-5 дни
- N-изискването на КОРОНАДА е по-ниско в сравнение с другите сортове
- N 13 кг/дка включ.  $N_{min}$  като амоний или амид (в зависимост от почвения тип/ район/желан размер на клубените при пакетиране/ниско ниво на въглехидрати)
- $K_2O$  30 - 35 кг/дка (като  $K_2SO_4$ ) – ако посева се полива разделете приложението на 1/2:1/2
- КОРОНАДА е податлив на мана по листата – необходимо е ранно стартиране и редовно третирание срещу болеста до края на вегетацията
- Кожичата да е добре узряла при прибиране (5-7 дни са необходими в повече) → да се избягва късно торене с азот

